interweb

Gerado a 28/11/2026 20:45

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O env_key no Codex: como lê a chave de uma variável de ambiente

Codex CLI

CÓDIGO
RLX-AO-KB-3138

VERSÃO
v2026.11.28

PAÍS · IDIOMA
Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3138

O env_key no Codex: como lê a chave de uma variável de ambiente

Codex CLI Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



No fornecedor da Interweb, a linha `env_key` não tem a chave: tem o nome da variável onde a chave está. O Codex lê essa variável ao arrancar e envia a chave no cabeçalho `Authorization: Bearer`. Assim, a chave nunca fica escrita no `config.toml`.

Como fica no ficheiro

```
model = "moonshotai/kimi-k2.7-code"
model_provider = "api"

[model_providers.api]
name = "Interweb"
base_url = "https://api.interweb.ao/v1"
env_key = "INTERWEB_API_KEY"
wire_api = "responses"
```

Repare: `env_key = "INTERWEB_API_KEY"`, e não `env_key = "prod_..."`. Se puser a chave no lugar do nome, o Codex procura uma variável com esse nome, não a encontra e o pedido falha.

Guardar a chave na variável

No Windows, abra a Linha de Comandos ou o PowerShell e escreva (com a sua chave entre aspas):

```
setx INTERWEB_API_KEY "prod_..."
```

O `setx` grava a variável para as janelas que abrir **depois**. Feche o terminal e a ferramenta e volte a abri-los.

No Linux e no macOS, escreva no terminal:

```
export INTERWEB_API_KEY="prod_..."
```

Para a variável existir em cada terminal novo, junte a mesma linha ao fim do `~/.bashrc` ou do `~/.zshrc`.

Se a variável não existir

O Codex só lê a variável quando arranca. Se a definiu depois, ou noutro terminal, o Codex não a vê e não tem chave para enviar. Se o pedido chegar à API, a resposta é `401 unauthorized`. Feche o Codex, abra um terminal novo e abra o Codex outra vez.

Para confirmar que a variável existe, sem a mostrar no ecrã. No Linux e no macOS:

```
test -n "$INTERWEB_API_KEY" && echo OK || echo "em falta"
```

No PowerShell do Windows:

```
if ($env:INTERWEB_API_KEY) { "OK" } else { "em falta" }
```

As outras formas, e porque não as usamos

Campo	O que diz a documentação do Codex
`env_key`	A variável de ambiente com a chave do fornecedor. É a que usamos.
`env_key_instructions`	Um texto opcional com instruções para obter a chave. Pode escrever, por exemplo, onde se cria a chave.
`experimental_bearer_token`	A chave escrita no próprio ficheiro. A documentação desaconselha-o e manda usar `env_key`.

A mesma variável serve para o servidor MCP no Codex, no campo `bearer_token_env_var`. Veja **o servidor MCP do All in One AI**.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Codex? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Codex CLI com o All in One AI: criar o config.toml, a chave e o modelo** →
- **O Codex no Windows: guardar a chave com setx e abrir um terminal novo** →
- **Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa** →

Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI: 401, modelo não encontrado, sem créditos, o /v1 e ficheiros recusados →

Programar com IA no All in One AI →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-3138 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:45

Versão online deste documento