interweb

Gerado a 28/11/2026 20:52

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Guardar a chave da API numa variável de ambiente no Linux, no macOS e no Windows

Escolher a ferramenta e resolver erros

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3256	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3256

Guardar a chave da API numa variável de ambiente no Linux, no macOS e no Windows

Escolher a ferramenta e resolver erros · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



Uma variável de ambiente guarda a chave fora dos ficheiros de configuração. Assim a chave não fica escrita no `config.toml` ou no `opencode.jsonc`, e não vai parar a um repositório por engano. Nos nossos exemplos a variável chama-se `INTERWEB_API_KEY`, e é esse nome que o Codex, o OpenCode e o Kilo Code procuram.

Linux

Para o terminal que tem aberto, escreva (com a sua chave entre aspas):

```
export INTERWEB_API_KEY="prod_..."
```

Para a variável existir em cada terminal novo, junte a mesma linha ao fim do `~/.bashrc`:

```
echo 'export INTERWEB_API_KEY="prod_..."' >> ~/.bashrc
```

Depois abra um terminal novo.

macOS

Desde o macOS 10.15 (Catalina), o Terminal usa o zsh. Por isso o ficheiro é o `~/.zshrc`:

```
echo 'export INTERWEB_API_KEY="prod_..."' >> ~/.zshrc
```

Feche o Terminal e abra-o outra vez. Para usar a chave só no terminal aberto, sem a gravar, basta o `export`, como no Linux.

Windows

Na Linha de Comandos ou no PowerShell:

```
setx INTERWEB_API_KEY "prod_..."
```

O `setx` grava a variável na sua conta do Windows, mas só para as janelas que abrir **depois**: a janela onde escreveu o comando não a vê. Feche o terminal e a ferramenta (o VS Code, por exemplo) e abra-os de novo.

Para usar a chave só na janela do PowerShell que tem aberta, sem a gravar:

```
$env:INTERWEB_API_KEY = "prod_..."
```

Esta forma perde-se quando fecha a janela.

Confirmar que a variável funciona

Peça à API os dados da chave. Não gasta créditos e mostra logo se a variável está certa.

No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.interweb.ao/v1/token" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.interweb.ao/v1/token" -H "Authorization: Bearer $env:INTERWEB_API_KEY"
```

Se a resposta for `401 unauthorized`, a variável está vazia ou tem a chave errada. No Windows, o mais comum é a janela ter sido aberta antes do `setx`.

Que ferramentas lêem a variável

Ferramenta	Como usa a chave
Codex CLI	`env_key = "INTERWEB_API_KEY"` no `~/.codex/config.toml`. Lê a variável ao arrancar.
OpenCode	`"apiKey": "{env:INTERWEB_API_KEY}"` no `opencode.jsonc`. Se a variável não existir, o valor fica vazio e a API responde `401`.
Kilo Code (linha de comandos)	`{env:INTERWEB_API_KEY}` no `kilo.jsonc` global, em `~/.config/kilo/`. O ficheiro de um projecto não lê variáveis.
Claude Code	`ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="$INTERWEB_API_KEY"` no terminal. No `~/.claude/settings.json` a chave fica escrita, porque o Claude Code não lê variáveis nesse ficheiro.
Aider	Usa as variáveis dele, `OPENAI_API_BASE` e `OPENAI_API_KEY`.
Cursor, Cline e Kilo Code no VS Code	A chave cola-se nas definições da ferramenta.

Trocou de chave?
Corra o mesmo comando com a chave nova e abra os terminais de novo. Se a antiga ficou exposta, revogue-a e veja **o que fazer, pela ordem certa**.

RECOMENDADO

Quer programar com os modelos do All in One AI? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Antes de associar uma ferramenta de programação** →
- **Uma chave ficou exposta** →
- **Usar o Claude Code com o All in One AI** →
- **OpenCode com o All in One AI** →
- **Programar com IA no All in One AI** →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3256 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:52