interweb

Gerado a 28/11/2026 20:43

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O servidor MCP no Claude Code sem chave: entrar com a sua conta

Servidor MCP

CÓDIGO
RLX-AO-KB-3096

VERSÃO
v2026.11.28


PAÍS · IDIOMA
Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3096

O servidor MCP no Claude Code sem chave: entrar com a sua conta

Servidor MCP Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura



No Claude Code, o servidor MCP do All in One AI não precisa de chave. Entra com a sua conta da Interweb, por OAuth, e o Claude Code trata do resto. Antes de começar, tenha créditos de IA ou um Coding Plan activo no **All in One AI**.

1. Juntar o servidor, sem cabeçalho

```
claude mcp add --transport http --scope user interweb-ai https://api.interweb.ao/mcp
```

O `--scope user` deixa o servidor em todos os seus projectos. Sem ele, o Claude Code guarda-o só para o projecto da pasta onde está (**docs do Claude Code**).

2. Autenticar

1. Abra o Claude Code e escreva `/mcp`. O servidor aparece a precisar de autenticação (needs authentication).
2. Escolha o servidor e depois **Authenticate**. O navegador abre a página de entrada do Meu Interweb.
3. Entre com a sua conta e carregue em **Permitir** no ecrã de autorização. O navegador volta ao Claude Code e o servidor fica activo.

Fora do Claude Code, `claude mcp list` mostra o servidor como «Needs authentication» até entrar. Segundo as docs do Claude Code, `claude mcp login interweb-ai` faz a mesma autenticação a partir do terminal.

O que vê no ecrã de autorização

O nome da aplicação, a sua conta e o endereço para onde volta. Como o Claude Code corre no seu computador, o ecrã avisa que o regresso é ao `localhost`. Mostra também as permissões: **Ver modelos, saldo e pedidos** (`ai:read`) e **Fazer pedidos à IA** (`ai:write`), que gasta créditos. Mais em **o ecrã de autorização e as aplicações**

associadas.

Depois de entrar

O Claude Code guarda o acesso no seu computador e renova-o sozinho. Não há chave para copiar, guardar ou trocar. Os pedidos gastam os créditos ou os pontos do plano da conta com que entrou, aos mesmos preços da API. O acesso dura uma hora e renova-se sozinho. Se não usar o servidor durante 30 dias, tem de autorizar outra vez.

Com a conta, os pedidos são sempre de produção. Para testar sem custo, use uma chave `sandbox_` no cabeçalho, como em **testar o servidor MCP no Sandbox**.

Sair e retirar o acesso

Para sair, escolha o servidor em `/mcp` e **Clear authentication**, ou corra `claude mcp logout interweb-ai`. As docs do Claude Code avisam que `claude mcp remove` apaga o acesso guardado no seu computador, mas não o revoga no servidor.

Para ter a certeza de que o acesso acabou
, abra o **All in One AI**, aba «Histórico», bloco «Aplicações associadas», e carregue em «Retirar o acesso». O corte é imediato.

A chave continua a funcionar no Claude Code, se preferir. O comando com `--header` está em **o servidor MCP do All in One AI**.

RECOMENDADO

Quer imagens, vídeos e voz no Claude Code sem guardar chaves? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **O endereço do servidor MCP e as duas formas de entrar: uma chave da API ou a sua conta**
- **O ecrã de autorização e as aplicações associadas: o que uma aplicação pode fazer e como retirar o acesso**
- **O servidor MCP do All in One AI: imagens, vídeos e voz no Claude Code, no Codex e no ChatGPT**
- **Usar o Claude Code com o All in One AI: as variáveis, o modelo e os erros comuns**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-3096 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:43

Versão online deste documento