interweb

Gerado a 15/11/2026 00:25

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Desactivar ou apagar um tema do WordPress

Conteúdos, temas e plugins

| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-AO-KB-578 | v2026.09.27 | Angola · Português |

**Interweb Angola**
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/578

# Desactivar ou apagar um tema do WordPress

Conteúdos, temas e plugins Criado em **27 de setembro de 2026** 2 min de leitura



O WordPress não tem botão para desactivar um tema, e não é falha: **há sempre exactamente um tema activo**. Desactivar o que está a ser usado é activar outro. O que se pode fazer, e vale a pena fazer, é **apagar** os temas que estão lá sem servir para nada.

## Deixar de usar um tema

1. No painel do WordPress, abra **Aparência** e depois **Temas**.
2. Passe o rato pelo tema que quer passar a usar e clique em **Activar**.
3. O tema anterior passa a inactivo nesse instante, e fica na lista sem fazer nada.
4. Percorra o site e reponha menus e *widgets*, que quase nunca passam iguais de um tema para outro.

## Apagar os temas que não usa

Um tema inactivo continua a ser código dentro do seu site. Não corre nas visitas, mas está no disco, continua a pedir actualizações, e uma falha nele pode ser explorável mesmo sem estar activo. Apagar os que não usa é das limpezas com melhor relação entre esforço e resultado.

1. Em **Aparência**, **Temas**, clique no tema que quer apagar para abrir os detalhes dele.
2. No canto inferior direito dessa janela está a opção de **Apagar**.
3. Confirme. O WordPress remove a pasta do tema do disco.

A ferramenta de WordPress do cPanel, na secção **Domínios**, também gere temas. Dá jeito para limpar vários sites sem entrar em cada um.

## O que não se apaga

| Não apague | Porquê |
|---|---|
| **O tema activo** | O WordPress não o deixa apagar, e ainda bem. Active outro primeiro. |
| **O tema principal de um tema filho** | O tema filho herda tudo dele. Apagar o principal deixa o site sem aparência nenhuma. |
| **Um tema por omissão** | Guarde sempre um tema simples dos que vêm com o WordPress. É a rede de segurança: quando o seu tema parte, o WordPress cai para esse e o site continua no ar. |

**Apagar um tema apaga as personalizações dele.**
Cores, logotipo, imagens de cabeçalho e disposições feitas no personalizador daquele tema desaparecem com ele. Se houver hipótese de voltar atrás, não apague: deixe-o inactivo e actualizado até ter a certeza.

## Se o tema não quer sair

Quando o painel não abre, ou o botão de apagar não aparece, a pasta do tema pode ser removida directamente em `wp-content/themes`, pelo Gestor de Ficheiros, na secção **Ficheiros** do cPanel, ou por FTP: **contas de FTP e o FileZilla**. Faça cópia da pasta antes de a apagar.

PRECISA DE AJUDA?

Apagou um tema e o site deixou de ter aparência? Conseguimos repor a pasta a partir da cópia do dia anterior.

**Abrir um pedido de suporte →**

VEJA TAMBÉM

- **Hospedagem para WordPress** →
- **Política de Suporte** →
- **Perguntas frequentes** →

interweb

## Interweb Angola

**RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings**

| | |
|---|---|
| **NIF** | 500 260 5724 |
| **MATRÍCULA** | 26464-25/250724 |
| **SEDE** | Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux<br>Belas, Luanda, Angola |
| **CONTACTOS** | info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao |
| **HORÁRIO** | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |

RLX-AO-KB-578 · v2026.09.27 · Gerado a 15/11/2026 00:25

Versão online deste documento